

LE TRAITEMENT DES PHOTOS - ADOBE Photoshop Elements

Corrections globales

PSE002-01

Redresser une photo

Cas classique d'une photo mal prise : horizon de travers, tour Eiffel pas droite, etc...

Menu **Image**,
Rotation,
personnalisée :



Indiquez :
le sens de la rotation : vers la droite,
ou vers la gauche,
l'angle : on peut utiliser des décimales,
comme 0.5,
Allez par tâtonnements, si ce n'est pas
bon annulez  et recommencez.

Exercice :


Ouvrir la photo Tour Eiffel.jpg

Redressez la photo afin que la Tour soit verticale.

Si vous avez un doute, affichez une grille : < Affichage > - < Grille >.

Allez par tâtonnements. Si ce n'est pas bon annulez < Edition > - < Annuler > et
recommencez.

Ne fermez pas la photo, vous en aurez besoin pour l'exercice de recadrage.



« Suivez la Flèche »

LE TRAITEMENT DES PHOTOS - ADOBE Photoshop Elements

Corrections globales


PSE002-01

Le redressement automatique des photos

Dans sa version 5, Photoshop Elements a ajouté un outil très commode ; l'outil Redressement (dans la barre d'outils à gauche).



Pour redresser suivant une ligne horizontale, mais qui ne l'est pas sur la photo :



Cliquez sur l'outil « Redressement ».


Cliquez sur le début de ce qui devrait être une ligne horizontale et gardez le clic gauche enfoncé.

Déplacez la souris pour aller à l'autre extrémité de la ligne à « horizontaliser ». Une ligne blanche s'affiche pour vous aider à matérialiser cette ligne horizontale. Lâchez le clic et le redressement est fait automatiquement !

Si le repère est vertical et non horizontal, faites les mêmes opérations sur une ligne à « verticaliser », et gardant la touche « Ctrl » enfoncée durant toute l'opération (attention : si vous lâchez la touche « Ctrl » trop tôt, Photoshop considérera qu'il s'agit d'une ligne horizontale et fera tourner la photo !).

A la suite du redressement, vous avez besoin de recadrer la photo pour éliminer les parties blanches qui sont apparues dans les coins.

Si, dans l'outil de redressement, vous sélectionnez en haut l'option « Détourer l'arrière-plan », ce recadrage sera effectué automatiquement.



Si le recadrage automatique ne vous convient pas, vous avez toujours le moyen soit de le corriger, soit de garder l'option manuelle.